



Como configurar o Outlook

O painel de controle cPanel possui uma ferramenta para configuração automática do seu endereço de e-mail. Esta configuração é realizada através do download e execução de um arquivo de registro (.reg). Se desejar utilizar esta ferramenta siga os passos:

- 1) Entre no painel de controle
- 2) Clique na opção "Contas de Email"
- 3) Caso ainda não tenha criado uma conta de e-mail crie sua conta agora.
- 4) No final da página verifique as contas que já foram criadas. Clique na opção "Configurar Client de Email" que aparece no canto direito ao lado do e-mail que deseja configurar.

Você verá uma página parecida com esta:

Ao acessar uma conta de email através de uma aplicação como o Outlook Express informações específicas sobre a conta de email. Você pode utilizar o auto-configurar sua aplicação de email. Se a opção disponível não for compatível com sua configuração manual da aplicação. ConfigMailNote=Nota: IMAP email acessa a conta de email. Mensagens que são lidas/deletadas/respondidas serão mostradas no cliente de email. POP3 não coordena com o servidor. Mensagens marcadas como lidas/deletadas/respondidas no download de sua conta de email ou outras contas com POP3 mostrarão todas as mensagens como não lidas.

Note: IMAP email access coordinates between the server and your mail application. Messages marked as read/deleted/replied-to will show as read/deleted/replied-to both on the server and on the client. POP3 does not coordinate with the server. Messages marked as read/deleted/replied-to in the client will show as read/deleted/replied-to on the server. This means that future downloads of your mail will show all messages as unread.

Selecione uma aplicação:

Auto-Configurar Microsoft Outlook® para Acesso IMAP
Auto-Configurar Microsoft Outlook® para Acesso IMAP (SSL)
Auto-Configurar Microsoft Outlook® para Acesso POP
Auto-Configurar Microsoft Outlook® para Acesso POP (SSL)
Auto-Configurar Microsoft Outlook Express® para acesso IMAP
Auto-Configurar Microsoft Outlook Express® para acesso IMAP (SSL)
Auto-Configurar Microsoft Outlook Express® para acesso POP3
Auto-Configurar Microsoft Outlook Express® para acesso POP3 (SSL)
Configuração-Automática Mac Mail.app® para Acesso IMAP
Configuração-Automática Mac Mail.app® para Acesso IMAP (SSL)

Clique na opção "Auto-Configurar Microsoft Outlook para Acesso POP". Se você utiliza o Outlook Express clique na opção "Auto-Configurar Microsoft Outlook Express para acesso POP3". O seu navegador poderá exibir uma mensagem de segurança perguntando se você tem certeza que deseja executar o arquivo de registro. Você deve autorizar a execução do arquivo.